Wetfeet Tracker – Gyorsútmutató

Lásd, hol van minden hajó, élőben. Ez az útmutató néhány oldalon elmagyarázza, hogyan működik a Wetfeet Tracker. Szervezőknek és legénységeknek szól. Minden részletért lásd a teljes Használati útmutatót.

Mit tud

- **Élő térkép:** minden hajó egy térképen, sebességgel, iránnyal és rövid útvonallal.
- **Események:** verseny vagy regatta kezdettel és véggel, vagy folyamatos esemény bérelt hajókhoz, amelynek nincs vége.
- **Megosztás és visszajátszás:** élő link a nézőknek, és a verseny utólagos visszajátszása eredményekkel.
- **Zónariasztás:** figyelmeztetés, ha egy hajó elhagyja a megengedett területet.
- **Pánik gomb:** kiegészítés a hajón, azoknak a szervezőknek, akik szeretnék.

Hogyan működik

1. Minden hajón van egy eszköz a követő alkalmazással: **Apple Watch** (a fő eszköz), vagy az **iPhone alkalmazás**, ha nincs óra.
2. Amíg a legénységnél be van kapcsolva a követés, az alkalmazás kb. 15 másodpercenként elküldi a hajó pozícióját. Kapcsolat nélkül megőrzi a pontokat, és később küldi el.
3. A szervezők az **admin weboldalon** látják élőben az összes hajót. Bárki, aki ismeri egy esemény titkos linkjét, nézheti a térképet, csak olvasható módban.

Szervezőknek: indulás hat lépésben

1. **Regisztrálj** a weboldalon a **Start free** gombbal, és erősítsd meg az e-mail-címedet. A szervezeted létrejön, és te vagy az **owner**. A **Home** fül végigvezet a következő lépéseken.
2. **Hozz létre egy eseményt** (Events fül): *race* (kezdettel és véggel) vagy *fleet* (folyamatos, bérléshez).
3. **Vedd fel a hajókat:** a Boats fülön kattints a **+ Add a boat** gombra. Egy ablak létrehozza a hajót, beteszi az eseménybe, és létrehozza a legénység belépését. Az e-mail címet és a jelszót add át a legénységnek.
4. **Rajzold meg a pályaterületet** (Map fül, nem kötelező): az alkalmazás figyelmezteti a legénységet, ha a hajó elhagyja, te pedig piros jelzést és hangot kapsz.
5. **Telepítsd az alkalmazást** minden hajó órájára vagy iPhone-jára (a weboldalon lévő QR-kóddal), és jelentkezz be a hajó belépésével.
6. **Oszd meg az esemény élő linkjét** (Events fül) a szülőkkel, a sajtóval vagy a nagyközönséggel.

Az esemény alatt a **Map** fület nézd. Az **Alerts** fülön a pánik riasztások vannak: ott nyugtázd és zárd le őket.

Legénységeknek

Apple Watch (ajánlott)

1. Nyisd meg az alkalmazást, és egyszer jelentkezz be a hajód belépésével.
2. Koppints a **Start** gombra, mielőtt elhagyod a kikötőt. A második lapon az **idő, a sebesség és az irány** nagy számokkal látszik.
3. A **Stop** előbb rákérdez („Stop tracking?"), így egy nedves koppintás nem állítja le a követést. Csak akkor koppints rá, ha visszaértél.
4. **Pánik:** tartsd nyomva a piros sávot 2 másodpercig, vagy forgasd a Digital Crownt kb. egy fordulatot. A riasztás elmegy, és addig újrapróbálja, amíg meg nem érkezik.

Nincs órád? Használd az iPhone-t

- Ugyanaz az alkalmazás, ugyanazok a képernyők. Koppints a **Start** gombra, engedélyezd a helymeghatározást (*Alkalmazás használata közben*), és hagyd futni az alkalmazást; a képernyő bekapcsolva marad.
- Ha van párosított Apple Watchod, az iPhone alkalmazás javasolja a használatát: az óra kikapcsolt képernyővel is követ, és nedves kézzel is használható.
- Tedd az iPhone-t vízálló tokba, és tartsd feltöltve (hosszú napokon segít egy powerbank).

Egyszerre egy eszköz: egy fiókkal egy eszközön lehet követni. Mindkettő bejelentkezve maradhat; ahol a Startot megnyomod, az veszi át, a másik leáll.

Nézés és követés

- **Térkép:** minden hajó saját színnel, sebességgel és iránnyal. A pályaterületen kívüli hajó piros gyűrűt kap, és a szervezők hangot hallanak.
- **Élő link:** csak olvasható térkép a nézőknek. Pulzust, akkumulátort és riasztást soha nem mutat.
- **Visszajátszás:** játssz vissza egy versenyt sebességgel és iránnyal, érkezési sorrenddel és eredményekkel (CSV és GPX export). Folyamatos eseménynél válaszd ki az időszakot: ma, tegnap, az elmúlt 7 nap, egy nap vagy tól–ig.

Bérlős flották

Bérelt hajókhoz hozz létre *fleet* eseményt. A hajók kint léte alatt az élő térképen maradnak. Az akkumulátor és a tárhely kímélésére a kikötőben álló hajó kevesebb pozíciót küld, a régi pozíciókat pedig a rendszer automatikusan ritkítja (30 napig minden pozíció, utána percenként egy legfeljebb 365 napig, azután törlés; az owner ezt módosíthatja).

Csomagok és fizetés

- **Az első hajó örökre ingyenes.** További hajók havidíjasak, hajónként. A szervezők után nem kell fizetni.

- Az **owner** a Settings fülön, a **Plan and billing** dobozban kiválasztja a fizetett hajók számát, és a biztonságos Stripe oldalon fizet. Ugyanez a doboz nyitja meg a portált, ahol módosíthatja a hajók számát, lemondhatja az előfizetést, kártyát cserélhet és számlát tölthet le.
- Ha egy fizetés sikertelen, kb. 14 napod van rendezni. Ha az előfizetés megszűnik, szintén 14 napod van; utána a csomagon felüli legújabb hajók szünetelnek (a pánik riasztás továbbra is működik, semmi nem törlődik).

Jó tudni

- Az alkalmazás a szervezők eszköze. **Nem** helyettesíti a VHF rádiót, a segélyhívó szolgálatokat és a megfelelő biztonsági eljárásokat.
- A pulzus alapból ki van kapcsolva. Csak akkor kerül elküldésre, ha a legénységi tag az órán bekapcsolja, és csak a szervezők látják.
- Egy esemény előtt használd az **Esemény napi ellenőrzőlistát**.

Segítség

Írj a **mail@wetfeet-tracker.com** címre. A teljes **Használati útmutatóban** minden részlet és a hibaelhárítás megtalálható.